

Instalação do Token

➤ Senha de Revogação do Certificado

Senha: _____ de 8 a 20 caracteres.

- Senha utilizada para revogar (cancelar) o certificado digital pela internet.
- Senha de conhecimento e uso exclusivo do Titular do Certificado.
- Certificado deve ser revogado no caso de perda do mesmo.



As senhas não podem conter caracteres especiais. Letras maiúsculas e minúsculas são diferentes e interferem na autenticação das senhas.

➤ Senhas de uso do Certificado

Seu Token possui duas senhas. Recomenda-se de 4 a 16 caracteres ao cadastrá-las.

Senha Usuário: _____ Solicitada sempre que o Token for utilizado.

Senha Administrador: _____ Utilizada para desbloquear o Token.

- Ao utilizar o Token, deve-se sempre informar a senha de usuário, caso a senha seja informada incorretamente por **5 vezes**, o Token será bloqueado, e somente a senha de administrador poderá desbloquear. Caso a senha de administrador também seja informada incorretamente por 5 vezes, o Token será bloqueado e seu conteúdo perdido. Você perderá o certificado digital.

Instalação do eToken Aladdin

- Acesse <http://acsafeweb.com.br/>
- Selecione a opção “Suporte” do menu
- Clique em “Tokens”
- Faça download e instale o software **Safenet**
- Em seguida insira o eToken na porta USB
- Leia o manual e veja o vídeo com orientações sobre a instalação do Safenet.
- Para alterar a senha do usuário, clique em Iniciar ► Programas ► SafeNet ► SafeNet Authentication Client ► SafeNet Authentication Client Toolss ► Mudar a senha do Token.
- Para alterar a senha do administrador, clique em Iniciar ► Programas ► SafeNet ► SafeNet Authentication Client ► SafeNet Authentication Client Tools ► Clique com o botão direito sobre a palavra Safeweb e em seguida em “Modificar a senha do Administrador”.



Nunca clique em “Limpar Token” e “Inicializar Token”. Essas opções apagam o certificado do Token, não sendo mais possível recuperá-lo.



A safeweb não se responsabiliza pelo funcionamento de certificados digitais de modelo A3 para computadores MAC.